
Instrukcja odzyskiwania bazy danych


Krok 1: Pobierz Microsoft SQL Management Studio (MSSQL)

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads



- wybierz opcję developer
- przejdź przez proces intuicyjny proces instalacyjny
 (https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-ver16 link w razie problemów)

Krok 2: Połączenie z serverem




pracujemy lokalnie więc z polu `Server name` można wpisać jedną z poniższych opcji:

- local
- localhost
- <TwojaNazwaKomputera>
- . (kropka)

Wybieramy opcję z listy Authentication wybieramy Window Authentication (WAŻNE!) Zaznacz opcję `Trust server certificate`


Krok 3: Przywracanie bazy z pliku .bak

- Załączony plik z rozszerzeniem . bak będzie konieczny aby wczytać bazę danych.




po lewej stronie w interfejsie graficznym pojawi się podobny widok.


kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM) na katalog `Databases` i wybierz opcję
 `Restore Database`



Otworzyło się okno z odzyskiwaniem bazy danych. Zaznaczamy opcję `Device`




Następnie udaj się do miejsca, w którym zlokalizowany jest plik .bak i wejdź w jego właściwości




- (WAŻNE!) plik `.bak` musi znajdować się na tym samym dysku co aplikacja MSSQL


- znajdujemy pole `Lokalizacja` i kopiujemy podaną lokalizację.




- Wracamy do programu MSSQL i wybieramy pole z trzema kropkami



- Następnie wybieramy pole `Add` i wklejamy skopiowaną ścieżkę



- Zaznaczamy nasz plik z rozszerzeniem .bak i klikamy ok 3 razy



Gotowe. Teraz możemy pracować na bazie danych w widoku, który znajduje się z lewej strony ekranu

- ☐ WWI_DataMart_MultiFact
 - 🖪 🧰 Database Diagrams
 - ☐ I Tables
 - System Tables

 - External Tables
 - Graph Tables

 - Dropped Ledger Tables
 - 🛨 📕 Views
 - External Resources

 - Service Broker